

Gerando o Certificado BRSEAL

06 de setembro de 2022



SpenInsurance CONTEÚDO DO DOCUMENTO

01. Certificado BRSEAL auto assinado

(Ambiente do diretório de sandbox)

02. Certificado BRSEAL External

(Ambiente do diretório de produção)



Certificado BRSEAL auto assinado

Trata-se do certificado **gerado em ambiente sandbox** do diretório de participantes, é auto assinado e necessário para o fluxo de certificação FAPI junto a Open ID

peers

Dentro do ambiente de sandbox do Diretório, acesse sua organização.

Dentro da área "Certificados de Organização" clique em "Novo Certificado":

Importante: É necessário que a instituição já tenha criado uma "Declaração de Software" (Software Statement) no ambiente. Para orientações acessar o tutorial dedicado no link: <u>Criando uma Declaração de Software</u>

Organização OPEN INSURANCE BRASIL - PE	🏦 Organização / OPEN INSUR	ANCE BR / 📮 Certificados da Organização			
 Detalhes da Organização Contatos 	OPEN INSURANCE E	BRASIL - PEERS			+ NOVO CERTIFICADO
Reivindicações de domínio de autoridade	STATUS	KID	TIPO DE CHAVE	TERMO	AÇÕES
Reivindicações de autoridade de software	Active	xSkimtEka2S1kt0EAEx2Rf6FKzwGJ-sS4Qxv37lbSiw	brseal	2023-08-13 17:49:00.0	± (1)
Servidores de Autorização	Active	QWtkV0uD0EL1BVKMZEURRuAVTJipWuxUlxr0lzn4Svw	brseal	2023-09-28 12:59:00.0	± 1
Declarações de software	1				
Administradores de Organização	1	<	1 >		

7
5

Na janela "Novo Certificado de Organização", na caixa de seleção Select Certificate Type selecione a opção BRSEAL e clique no botão Continuar.

Δ	

No passo seguinte, selecione a opção "Geração automática de configuração". Preencha as informações necessárias do formulário e faça o download do arquivo brseal.cnf. A definição dos atributos pode ser encontrada no <u>Portal de</u> <u>Desenvolvedor, na seção 5.2.3.1</u>.



Usando sua própria geração de chaves e políticas de gerenciamento, um par de chaves públicas privadas deve ser criado. A seguir está um exemplo usando OpenSSL e apenas para fins



openssl req -new -newkey rsa:2048 -utf8 -nodes -out brseal.csr -keyout brseal.key -config ./brseal.cnf

6 Caso opte por utilizar o OpenSSL, serão gerados um par CSR e KEY.

7 No Diretório, selecione a opção Upload CSR/PEM e localize o brseal.csr gerado pela execução do passo anterior e clique e clique no botão de finalizar:



Revogação de Certificado

Caso seja necessário a revogação do certificado é necessário a seleção do item conforme destacado:



O motivo da revogação deve ser selecionado, e ao fim clicar em "Revogar":

× Revogar Certificado		
Cuidado!! Esta ação não pode ser desfeita.		
kid a-Xrrl_7hCMLEvHMiTLZN_PrPf2MPlh63Bom6J3WXy8		
Select Revoke Reason		
Não especificado 👻		
	Close	Revogar

Para mais informações, pedimos que consulte o vídeo passo a passo que demonstra o processo: <u>Passo a Passo Certificado BRSEAL</u>



Certificado BRSEAL External

Trata-se do certificado ICP Brasil, **utilizado no ambiente produção** do diretório de participantes, emitido pelas autoridades certificadoras homologadas no Open Insurance Brasil peers

Dentro do ambiente de produção do Diretório, acesse sua organização.

Dentro da área "Certificados de Organização" clique em "Novo Certificado":

Importante: É necessário que a instituição já tenha criado uma "Declaração de Software" (Software Statement) no ambiente. Para orientações acessar o tutorial dedicado no link: <u>Criando uma Declaração de Software</u>

în OP	Organização EN INSURANCE BRASIL - PE	🏦 Organização / OPEN INSUR/	NCE BR / 🕒 Certificados da Organização			
	Detalhes da Organização Contatos	OPEN INSURANCE B	RASIL - PEERS			+ NOVO CERTIFICADO
	Reivindicações de domínio de autoridade	STATUS	KID	TIPO DE CHAVE	TERMO	AÇÕES
	Reivindicações de autoridade de software	Active	xSkimtEka2S1kt0EAEx2Rf6FKzwGJ-sS4Qxv37lbSiw	brseal	2023-08-13 17:49:00.0	± (1)
=	Servidores de Autorização	Active	QWtkV0uD0EL1BVKMZEURRuAVTJipWuxUlxrOlzn4Svw	brseal	2023-09-28 12:59:00.0	± î
B	Certificados da Organização					
*	Auministradores de Organização		<	1 >		

Selecione a opção "BRSEAL EXTERNAL" e clique no botão continuar:



Clique em "Continuar" no passo "Gerar CSR". O BRSEAL EXTERNAL é emitido pela autoridade certificadora, portanto não há um processo de geração de certificado.



5 Selecione a opção Upload CSR/PEM e localize o arquivo CSR ou PEM emitido pela autoridade certificadora, e selecione o botão de "Continuar", conforme mostrado abaixo:



Pressione o botão "Feito" após o upload do arquivo:



Revogação de Certificado

Caso seja necessário a revogação do certificado é necessário a seleção do item conforme destacado:



O motivo da revogação deve ser selecionado, e ao fim clicar em "Revogar":

Revogar Certificado		
Cuidado!! Esta ação não pode ser desfeita.		
^{kid} a-Xrrl_7hCMLEvHMiTLZN_PrPf2MPlh63Bom6J3WXy8		
Select Revoke Reason		
Não especificado 👻		
	Close	Revogar



Ficou com alguma dúvida?

Mande um chamado para: servicedesk.opinbrasil.com.br